

**Инструкция по настройке устройств «JaCarta-2 SE»,
создание и регистрация МЧД для работы с ЕГАИС**

Листов 15

Оглавление

I. ВВЕДЕНИЕ	3
II. УСТАНОВКА ЕДИНОГО КЛИЕНТА JACARTA-2 SE.....	4
III. НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА	5
IV. УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОРТАЛОМ ЕГАИС	6
V. УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНОГО МОДУЛЯ ЕГАИС	8
А. Установка транспортного модуля.....	8
Б. Проверка работоспособности транспортного модуля.....	9
VI. ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
VII. СОЗДАНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ МАШИНОЧИТАЕМОЙ ДОВЕРЕННОСТИ (МЧД) В УТМ.....	13

I. Введение

Уважаемый пользователь, Вы стали владельцем устройства «JaCarta-2 SE» выданным в удостоверяющем центре АО «ИнфоТекС Интернет Траст» (далее - УЦ ИИТ).

Устройство JaCarta-2 SE (ключевой носитель), позволяющий работать в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

- ✓ USB-ключ JaCarta-2 SE позволяет хранить и использовать два сертификата, которые необходимы для работы ЕГАИС:
 - RSA-сертификат, который позволяет идентифицировать организацию-владельца носителя в системе ЕГАИС;
 - Квалифицированный сертификат электронной подписи, который используется Транспортным модулем для подписания xml-файлов, передаваемых в рамках ЕГАИС.
 - ✓ Срок действия сертификатов, выдаваемых в УЦ ИИТ установлен равным 1 году.
 - ✓ JaCarta-2 SE одновременно является сертифицированным средством ЭП и средством доступа к защищаемым информационным ресурсам специализированных систем (в данном случае — ЕГАИС)
 - ✓ Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку программного обеспечения для работы в личном кабинете ЕГАИС с использованием интернет-обозревателя для генерации транспортного ключа устройства JaCarta-2 SE и получения RSA сертификата. И последующей работы данного устройства в связке со специализированным программным обеспечением Универсальный транспортный модуль ЕГАИС – УТМ. В разделе VII описан процесс создания машиночитаемой доверенности (МЧД) и настройки УТМ для работы с МЧД, если используется сертификат физического лица.
 - ✓ При возникновении технических вопросов настройки устройства JaCarta-2 SE выданном в «АО ИнфоТекС Интернет Траст» не описанных в данном документе, обращайтесь по круглосуточному номеру службы технической поддержки АО «ИнфоТекС Интернет Траст»¹ - **8(800)250-0-265**. Порядок работы и настройка УТМ в данном документе **не описаны и не входят** в обслуживание АО «ИИТ». Если все же возникнут вопросы по настройке и эксплуатации УТМ, например, в части работы с кассовым программным обеспечением и прочие вопросы по передаче документов, рекомендуем вам обращаться в Дежурную службу ЕГАИС.
- Способы подачи обращений в Дежурную службу ЕГАИС:
1. Оформление заявки в Личном кабинете Росалкогольрегулирования
 2. Обращение по электронной почте service_egais@fsrar.ru
 3. Обращение по телефонному номеру +7 (495) 587-03-33
- ✓ При необходимости произвести плановую (скорое истечение срока действия КЭП) или внеплановую (изменение учетных данных владельца КЭП, потеря доступа к ключевому носителю, потеря ключевого носителя и т.д.) смену КЭП пользователю необходимо повторно прибыть в УЦ ИИТ по согласованию с менеджером АО «ИнфоТекС Интернет Траст».
 - ✓ **Для работы на портале ЕГАИС рекомендуется использовать браузер Microsoft Edge (или Internet Explorer 11 версии).**
 - ✓ **Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком ➡.**
 - ✓ При несоблюдении данных рекомендаций АО «ИнфоТекС Интернет Траст» не несет ответственности за некорректную работу ЭП.

➡ **Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем сайте www.iitrust.ru раздел «Поддержка», кнопка «Пользовательская документация».**

¹ <https://iitrust.ru/support/>

II. Установка Единого клиента JaCarta-2 SE

- 1) Для корректной работы устройства JaCarta-2 SE, под управлением операционной системы Microsoft Windows необходимо установить программное обеспечение, позволяющее выполнять базовые операции с электронными ключами JaCarta.

Для получения программного обеспечения актуальной версии необходимо зайти на страницу https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/jacarta_client, выбрать дистрибутив, подходящий разрядности вашей операционной системы, и нажать на кнопку «**Скачать**» (Рисунок 1).




Рисунок 1

- 2) Загрузите дистрибутив в любое место компьютера и запустите установку утилиты. Выполните установку, следуя инструкциям мастера установки.

III. Настройка браузера

- 1) Запустить браузер Microsoft Edge. Перейдите в **«Меню»**, нажав на кнопку многоточие (Рисунок 2 позиция 1), выберите строку **«Параметры»** (Рисунок 2 позиция 2), перейдите в параметр **«Браузер по умолчанию»** (Рисунок 2 позиция 3).




Рисунок 2

- 2) В параметре **«Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE)»** выберите значение **«Разрешить»** (Рисунок 3 позиция 1).




Рисунок 3

- 3) В параметре **«Страницы в режиме Internet Explorer»** нажмите кнопку **«Добавить»** (Рисунок 3 позиция 2). В открывшемся окне добавьте адрес <https://service.egais.ru/checksystem/check> (Рисунок 4).




Рисунок 4

IV. Установка компонентов для работы с порталом ЕГАИС

- 1) Перейдите по ссылке² <https://service.egais.ru/checksystem> и нажмите кнопку **Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение** (Рисунок 5).




Рисунок 5

- 2) Нажмите на кнопку **«Начать проверку»** (Рисунок 6 позиция 1). Если на рабочем месте еще не установлен программный компонент ФСРАР-Крипто 3, то проверка будет остановлена и страница предложит скачать его. Необходимо нажать на кнопку **«Скачать и установить»** (Рисунок 6 позиция 2).




Рисунок 6

- 3) В появившемся окне нажмите кнопку **«Выполнить»** (Рисунок 7).

² Для работы на портале ЕГАИС необходимо использовать браузер **Microsoft Edge (или Internet Explorer 11 версии)**.

Проверка выполнения условий доступа к личному кабинету

Условия:

Операционная система - Microsoft Windows XP или выше.

Установлен и корректно работает программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера (Фсрап.Крипто).

Проверено наличие аппаратного ключа.

Проверка наличия электронной подписи и успешности ее использования.

[В случае возникновения проблем воспользуйтесь старым функционалом](#)

[Начать проверку](#)

✓ **Операционная система - Microsoft Windows XP или выше**

✓ **Браузер Internet Explorer 9.0 или выше**

✗ **Не установлен программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера Internet Explorer (Фсрап-Крипто 3). [Скачать и установить](#)**

✗ **Убедитесь, что на вашем компьютере вставлен аппаратный ключ.**

[Назад](#)

Президент России	Председатель Правительства РФ	Правительство РФ	Федеральный портал управленческих кадров	Государственные услуги
------------------	----------------------------------	------------------	---	------------------------

2009-2015 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
Официальный сайт

Все права защищены
Email: info@fsrar.ru

Вы хотите выполнить или сохранить **setup-ie3.exe** (2,66 МБ) с service.egais.ru? [Выполнить](#) Сохранить Отмена

Рисунок 7

4) Следуйте мастеру установки ФСРАР-Крипто 3 (Рисунок 8).




Рисунок 8

V. Установка транспортного модуля ЕГАИС

A. Установка транспортного модуля

- 1) Подключите устройство JaCarta-2 SE. Перейдите на страницу проверки условий доступа к личному кабинету по ссылке <https://service.egais.ru/checksystem/check> и нажмите на кнопку Начать проверку (Рисунок 9 позиция 1).
- 2) После успешного прохождения проверки нажмите на кнопку «Перейти в личный кабинет» (Рисунок 9 позиция 2).

Рисунок 9

- 3) Введите пин-код³ от устройства JaCarta-2 SE и нажмите кнопку **Показать сертификаты** (Рисунок 10).

Рисунок 10

³ По умолчанию пин-код пользователя на устройстве JaCarta-2 SE, приобретенное в АО «ИнфоТекс Интернет Траст»:

- ПИН-код пользователя для PKI: **11111111**;
- ПИН-код пользователя для ГОСТ: **0987654321**
- ПИН-код пользователя для ГОСТ-2: **0987654321**

- 4) Проверьте свои данные и нажмите на сертификат (Рисунок 11).



Рисунок 11

- 5) Для получения ссылки на дистрибутив транспортного модуля выберите раздел «Транспортный модуль» и перейдите по ссылке «Скачать установщик транспортного модуля версия 4.X.X для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется)» (Рисунок 12).




Рисунок 12

- 6) Установите транспортный модуль для ЕГАИС, запустив скачанный файл. **Внимание! Установка проходит в «тихом» режиме.** Транспортный модуль будет по умолчанию установлен в каталог C:\UTM.

Б. Проверка работоспособности транспортного модуля

- 1) Для запуска служб УТМ, на панели задач нажмите правой кнопкой мыши на иконку **УТМ** (Рисунок 13, позиция А) и выберете пункт «Запустить» (рисунок 13, позиция Б).




Рисунок 13

2) Для проверки работоспособность транспортного модуля⁴, на панели задач нажмите правой кнопкой мыши на иконку **УТМ** (Рисунок 13 позиция А) и выберите пункт **«Домашняя страница»** (Рисунок 13 позиция В). В случае корректной установки будет загружена Домашняя страница с адресом <http://localhost:8080> (Рисунок 14).




Рисунок 14

⁴ Обратите внимание на то, что для запуска служб потребуется время (около 3-5 мин.)

VI. Добавление мест осуществления деятельности

Для работы с системой ЕГАИС организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо добавить места осуществления деятельности.

- 1) На Домашней странице модуля УТМ, расположенного по адресу <http://localhost:8080>, в разделе **Сервисы** перейдите в пункт **Добавление организации** (Рисунок 15).




Рисунок 15

- 2) Добавление подразделений организации выполняется в пункте **«Места деятельности»** (Рисунок 16 позиция 1). Добавление организации нелицензиата или индивидуального предпринимателя в пункте **«Организация»** (Рисунок 16 позиция 2).

Рисунок 16

- 3) Укажите реквизиты ИНН, КПП, ОГРН для организации или ИНН, ОГРНИП для индивидуального предпринимателя (Рисунок 16 позиция 3). Далее нажмите **«Расширенный поиск»** (Рисунок 16 позиция 4).

Внимание! В соответствии с законодательством каждое обособленное подразделение организации должно иметь уникальный КПП. При повторе КПП у подразделений с разными адресами, за что предусмотрена административная ответственность, необходимо обращаться в ФНС. ФНС выдает уникальный КПП обособленным подразделениям с разными адресами до уровня номера дома, строения, литеры.

При обнаружении ошибки в личном кабинете ЕГАИС в реквизитах торговой точки, сверьте сначала их с данными в лицензии и [в реестре лицензий](#). Если ошибка повторяется в лицензии, обратитесь в местные лицензирующие органы для исправления. Если в реестре лицензий все правильно, обратитесь на линию технической поддержки ФСРАР по вопросам ЕГАИС.

- 4) Укажите адрес места осуществления деятельности и нажмите на кнопку «**Выбрать адрес**» (Рисунок 17).

Расширенный поиск

Субъект Российской Федерации *

Муниципальный район / округ *

Поселение

Город

Населенный пункт

Элемент планировочной структуры

Элемент улично-дорожной сети *

Номер здания / сооружения *

Очистить

Выбрать адрес

Рисунок 17

- 5) Для передачи запроса нажмите «**Отправить**» (Рисунок 18).

Место деятельности Иностранная организация **Организация**

ИНН КПП

10/12 9/9

Адрес места осуществления деятельности

Для заполнения адреса места осуществления деятельности воспользуйтесь кнопкой Расширенного поиска

Идентификатор FIAS ID:

Расширенный поиск

Отправить

Рисунок 18

Добавление организации или индивидуального предпринимателя в справочник ЕГАИС осуществляется при прохождении подтверждающих проверок по информационным реестрам ФНС России

VII. Создание и добавление машиночитаемой доверенности (МЧД) в УТМ

Внимание! Данный пункт инструкции следует использовать, ТОЛЬКО если вы получили сертификат ключа проверки электронной подписи на физическое лицо и собираетесь работать с этим сертификатом в системе ЕГАИС (как представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя).

✓ Согласно нормам действующего законодательства, об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), с 01.09.2023 года сотрудниками ЮЛ/представителями ИП, осуществляющих подписание электронных документов от имени ЮЛ/ИП, предполагается использование УКЭП физического лица и машиночитаемых доверенностей (МЧД), подтверждающих полномочия. С 01.09.2023 года коммерческие удостоверяющие центры выдают сертификаты только с реквизитами физических лиц.

✓ Согласно ФЗ № 457 от 04.08.2023 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сертификаты сотрудников юридических лиц, выпущенные до 01.09.2023 года, продолжают действовать до окончания своего срока действия, но не позднее 31.08.2024 г.

✓ Использование МЧД в системе ЕГАИС описано в инструкции:

https://fsrar.gov.ru/files/28848_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%87%D0%B4.pdf

✓ Пример процесса создания МЧД и загрузки в УТМ можете посмотреть в [видеоролике](#).

✓ Для взаимодействия с ЕГАИС будет использоваться МЧД единого формата (версия 003).

- 1) Сформировать МЧД по единому формату 003 возможно на портале распределенного реестра ФНС России. Для этого перейдите по адресу Единого блокчейн хранилища МЧД – распределенный реестр ФНС России <https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/create>.
- 2) Выберите для создания единую форму доверенности (003) и нажмите **«Ввод сведений»** (Рисунок 19).




Рисунок 19

- 3) Заполните сведения о доверенности, о доверителе (ЮЛ/ИП), добавьте ЕИО (руководитель ЮЛ/ИП), заполните сведения о представителе (ФЛ).
- 4) В **«Сведениях о передаваемых полномочиях»** добавьте из классификатора полномочий ЦПРР **«Подписывать документы, направляемые в Росалкогольрегулирование»** (Рисунок 20).

Рисунок 20

- 5) Нажмите **«Просмотр результата»**. Проверьте введенные данные и нажмите **«Сформировать XML»**.
- 6) Загрузится xml-файл. Его необходимо подписать сертификатом ЕИО доверителя (руководителя ЮЛ/ИП).
- 7) Для подписания перейдите на сервис подписания АО «ИИТ» по адресу: <https://m4d.iitrust.lk>. Выберите **«Сервис для работы с электронной подписью»** - **«Перейти к сервисам»**. – **«Подписание документов»**.
- 8) Для подписания потребуется плагин JLSS или TRUST Plugin. Установите или запустите.
- 9) Выберите сертификат руководителя ЮЛ/ИП, полученный в УЦ ФНС/Казначейства/Центробанка.
- 10) Загрузите XML МЧД, сохраненный ранее, и нажмите **«Подписать документ»**. Галочка **«Использовать прикрепленный формат подписи»** должна быть снята (Рисунок 21).

Рисунок 21

- 11) Полученные *.XML и *.sig необходимо загрузить в распределенный реестр ФНС по адресу <https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/upload> (Рисунок 22).

Загрузить в распределенный реестр

[Начать сначала](#)

Чтобы направить документ в распределенный реестр, приложите XML-файл доверенности или заявления. Передаваемые документы должны быть подписаны открепленной квалифицированной электронной подписью.

Объем загруженного файла 30 МБ

Исходный документ*

2.159 KB
ON_EMCHD...

Файл с подписью*

3.996 KB
ON_EMCHD...

[Загрузить](#)

Рисунок 22

- 12) Должно появиться сообщение об успешной загрузке документов. Вы можете проверить результат, проверив доверенность по номеру на <https://m4d.nalog.gov.ru/EMCHD/check-status>.
- 13) Запустите домашнюю страницу УТМ и перейдите в раздел «Сервисы» - «Генерация ключа доступа к ЕГАИС». Выберите роль «Физическое лицо с машиночитаемой доверенностью» и загрузите полученные на предыдущих шагах файлы *.XML и *.sig (Рисунок 23).

Сервисы

Генерация ключа доступа к ЕГАИС

Добавление организации

ЕГАИС УТМ

Универсальный Транспортный Модуль

1 Выбор роли доступа 2 Выбор места осуществления деятельности 3 Подтверждение данных 4 Результат

Выберите роль доступа

☐ Руководитель ИП

☒ Физическое лицо с машиночитаемой доверенностью

Для получения ключа доступа к ЕГАИС выберите файл с машиночитаемой доверенностью и подписью

Если у Вас нет машиночитаемой доверенности, для ее оформления можно воспользоваться сайтом [Федеральной налоговой службы](#) или услугами любой уполномоченной на это организации.

Выберите XML файл с машиночитаемой доверенностью *

ON_EMCHD_20230908_dd295bb5-65b2-467e-8c02-371549ffc503.xml

Поддерживаемые форматы: XML, максимальный размер: 15MB

Выберите файл подписи машиночитаемой доверенности *

ON_EMCHD_20230908_dd295bb5-65b2-467e-8c02-371549ffc503.xml detached.sig

Поддерживаемые форматы: .SIG, .P7S, максимальный размер: 15MB

[Продолжить](#)

Рисунок 23

- 14) Выберите место осуществления деятельности и сгенерируйте RSA-сертификат, согласившись с условиями выдачи ключей доступа к ЕГАИС.
- 15) Перезапустите УТМ и убедитесь, что указаны данные ЮЛ/ИП.



На этом процедура настройки устройства «JaCarta-2 SE» для дальнейшей работы на ПК с установленным и настроенным УТМ с целью передачи данных с УТМ на сервера ЕГАИС завершена. Порядок работы и настройка УТМ в данном документе не описаны и не входят в обслуживание АО «ИИТ». Если все же возникнут вопросы по настройке УТМ, рекомендуем вам обращаться в Дежурную службу ЕГАИС, контакты есть на официальном сайте <https://fsrar.gov.ru/egais/dezhurnaya-sluzhba-egais>.