

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПО VIPNET CLIENT 4.5.3.65158**

## **I. Создание резервной копии**

## **II. Установка ПО ViPNet Client 4.5.3.65158**

**А. Если на рабочем месте установлена версия ПО ниже 4.5.3.65158**

**Б. Если на рабочем месте установлена версия ПО выше 4.5.3.65158**

## I. Создание резервной копии

Чтобы обновить функционирующий узел сети ViPNet, сохранив при этом текущие настройки программы ViPNet Монитор и письма программы ViPNet Деловая почта, необходимо сделать копию справочников и ключей, хранилища писем и других данные из папки программы **ViPNet Client**, а также электронную подпись, используемую для подписания писем в ViPNet Деловая почта. После копирования справочников и ключей не следует запускать исходный экземпляр ViPNet Client.

Для копирования необходимо выполнить следующие действия:

1. Завершить работу всех компонентов **ПО ViPNet Client** (Деловая почта, Монитор, Контроль приложений), в т.ч. где дата и время нажать правой кнопкой мыши на иконку **ViPNet Client Файл -> Выход**.
2. Скопировать каталоги на носитель (или сетевую папку), через который можно осуществить перенос файлов:
  - Каталог установки программного обеспечения ViPNet Client. По умолчанию это
    - **C:\Program Files\InfoTeCS\ViPNet Client** - для 32-разрядной версии Windows (Рисунок 1).
    - **C:\Program Files (x86)\InfoTeCS\ViPNet Client** - для 64-разрядной версии.
  - Если версия ViPNet Client 4.5 и выше, дополнительно потребуется скопировать каталог **C:\ProgramData\InfoTeCS\<папка с идентификатором узла>** (для сети 4337 имеет вид **10F\*\*\*\*\***).




Рисунок 1

## II. Установка ПО ViPNet Client 4.5.3.65158

Перед установкой **ПО ViPNet Client** убедитесь, что на компьютере выполнены стандартные сетевые настройки, а также правильно заданы часовой пояс, дата и время.

Установку должен выполнять пользователь, обладающий правами администратора в ОС Windows.

### A. Если на рабочем месте установлена версия ПО ниже 4.5.3.65158

Для обновления ViPNet Client выполните следующие действия:

1. Запустите установочный файл (Рисунок 2).


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 client_RUS_4.5.3.65158.exe	05.05.2025 12:20	Приложение	161 234 КБ

Рисунок 2

2. Запустится мастер установки ПО **ViPNet Client** (Рисунок 3), нажмите кнопку «Обновить».




Рисунок 3

3. Дождитесь окончания работы мастера установки ПО **ViPNet Client**.
4. Перезагрузите компьютер, убедитесь в отсутствии проблем с запуском ПО **ViPNet Client**.



На этом процедура обновления ПО **ViPNet Client** завершена.

## Б. Если на рабочем месте установлена версия ПО выше 4.5.3.65158

1. Потребуется предварительно удалить ПО **ViPNet Client** с помощью Панели управления (Рисунок 4).




Рисунок 4

- Запустится окно мастера установки ПО **ViPNet Client**, необходимо выбрать пункт «Удалить» (Рисунок 5).




Рисунок 5

- В следующем окне установите галочку на пункте «Сохранить пользовательские данные» (Рисунок 6).




Рисунок 6

После удаления ПО **ViPNet Client** обязательно перезагрузите компьютер.

Для обновления ViPNet Client выполните следующие действия:

2. Запустите установочный файл (Рисунок 7).


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 client_RUS_4.5.3.65158.exe	05.05.2025 12:20	Приложение	161 234 КБ

Рисунок 7

3. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. В случае согласия установите соответствующий флажок.




Рисунок 8

4. Чтобы начать установку VIPNet Client, нажмите кнопку «Установить» (Рисунок 8).

➡ **Обратите внимание, что в качестве каталога установки необходимо выбрать каталог VIPNet Client**

5. Дождитесь завершения установки и перезагрузите компьютер (Рисунок 9).




Рисунок 9

6. Выполните вход в программу **VIPNet Client**.



На этом процедура установки ПО **VIPNet Client** завершена